



رفع مشکل صدا در ویندوز (ویندوز ۷ و ۱۰)

چنانچه پس از تست ضبط صدا توسط نرم افزار Voice Recorder (رجوع شود به فایل راهنمای تست صدا)، صدای شما ضبط نشد، مطابق تصاویر زیر عمل کنید:

- ۱- در سمت راست نوار ابزار سیستم خود بر روی نماد بلندگو راست کلیک کنید.
- ۲- بر روی Open Sound Settings کلیک کنید تا وارد تنظیمات صدای ویندوز شوید.



۳- بر روی گزینه sound control panel کلیک نمایید.

The image shows a Windows Settings window for the 'Sound' category. The main window displays the 'Output' section with a volume slider set to 63 and the 'Input' section with a microphone test level. A dashed arrow points from the 'Sound Control Panel' link in the 'Related Settings' section to an inset window. The inset window shows the 'Sound Control Panel' option highlighted with a blue box and a callout bubble containing the number 3. The inset also shows a volume slider set to 78.

Windows Settings - Sound

Output

Choose your output device

Speakers (Realtek High Definition A...)

Master volume: 63

Input

Choose your input device

Microphone (Realtek High Definitio...)

Test your microphone

Related Settings

- Bluetooth and other devices
- Sound Control Panel
- Microphone privacy settings
- Ease of Access audio settings

Have a question?

- Setting up a microphone
- Fixing sound problems

Get help

Give feedback

Sound Control Panel


Volume: 78

۴- مانند تصویر بر روی سربرگ **Recording** کلیک کنید.

۵- روی نام میکروفون دیگری که تیک سبز رنگ ندارد کلیک راست کرده و **Enable** را انتخاب نمایید.

دوباره صدا را در **Voice Recorder** ضبط کنید، شنیدن بی‌عیب و نقص صدا در این مرحله نشانگر انتخاب صحیح میکروفون است.

توصیه می‌شود در صورت در دسترس بودن، حتماً از یک هدست سالم استفاده کنید و در **Voice Recorder** صدا را تست کنید.



۶- با دوبار کلیک روی میکروفون (دارای تیک سبز رنگ) وارد تنظیمات شده و سربرگ **Levels** را انتخاب می کنیم.

۷- در صورت ضعیف بودن میزان صدای ضبط شده، روی درجه ۱۰۰ تنظیم می کنیم.

۸- چنانچه با وجود ۱۰۰ بودن صدای میکروفون باز هم میزان صدای ارسالی قابل قبول نیست در این قسمت (**Microphone Boost**) صدا را افزایش دهید.

نکته: گاهی هم نیاز می شود صدا در این بخش کاهش یابد (زمانی که میکروفون قوی است و صدای محیط را با حجم بالایی منتقل می کند). شما باید با تغییر در این قسمت و تست کردن صدا بهترین حالت را انتخاب نمایید.

